

Sistema MERCANTE

Definições dos leiautes de retorno da crítica EDI/**Upload**

Tipos de registros:

Manifesto de carga

- M1 = Interior
- M3 = Cabotagem
- M4 = Baldeação Carga Nacional
- M5 = Longo Curso Importação
- M6 = Baldeação Carga Estrangeira
- M7 = Longo Curso Exportação
- M9 = Passagem
- MB = Baldeação Carga Estrangeira
- MD = Desconsolidado
- ME = Longo Curso Exportação
- MG = Passagem
- MP = Provisório

Contêiner vazio

- V1 = Interior
- V3 = Cabotagem
- V4 = Baldeação Carga Nacional
- V5 = Longo Curso Importação
- V6 = Baldeação Carga Estrangeira
- V7 = Longo Curso Exportação
- V9 = Passagem
- VB = Baldeação Carga Estrangeira
- VE = Longo Curso Exportação
- VG = Passagem

Conhecimento de embarque

- C1 = Interior
- C3 = Cabotagem
- C4 = Baldeação Carga Nacional
- C5 = Longo Curso Importação
- C6 = Baldeação Carga Estrangeira
- C7 = Longo Curso Exportação
- C8 = Longo Curso Exportação
- C9 = Passagem
- CB = Baldeação Carga Estrangeira
- CC = Baldeação Carga Estrangeira
- CD = Desconsolidado
- CG = Passagem
- CH = Passagem
- CE = Longo Curso Exportação
- CP = Provisório

Nota fiscal

- N1 = Interior
- N3 = Cabotagem
- N7 = Longo Curso Exportação
- NB = Longo Curso Exportação

Item de carga

- I1 = Interior
- I3 = Cabotagem
- I5 = Longo Curso Importação
- I7 = Longo Curso Exportação
- I9 = Passagem
- IB = Longo Curso Exportação
- ID = Desconsolidado
- IG = Passagem
- IP = Provisório

Dados complementares

- DC = Dados Complementares dos Itens de Carga

Observações:

- Saiu o registro VP da v1.6 para v1.7
- Inclusão de novas mensagens de retorno EDI/**Upload** da v2.0 para v2.1
- Inclusão dos registros C8 e CC da v2.2 para v2.3
- Inclusão do registro CH da v2.4 para v2.5
- Acerto de mensagens de erro para Ships Convenience. (*V2.6)
- Inclusão de mensagens de erro para tratamento de duplicidade de número Contêiner. (*V2.6)
- Inclusão de mensagens de erro ELB, ELC, ELD, ELE, ELF (*V2.7)
- Acerto nos registros de Contêiner Vazio (V) e item de Carga (I) (*V2.8)
- Inclusão de mensagens de erro ELG, ELH, ELI, ELJ e alteração da mensagem EFU. (*V2.9)
- Inclusão do novo leiaute de saída para os dados complementares do item de Carga. (*V3.3)
- Inclusão da NCM no leiaute de saída para os dados complementares do item de Carga. (*V3.4)
- **Inclusão do Sequencial de identificação da mercadoria no leiaute de saída para os dados complementares do item de Carga. (*V3.5)**

Retorno da crítica de manifestos tipo:

Interior
Cabotagem
Baldeação Carga Nacional
Longo Curso Importação
Baldeação Carga Estrangeira
Longo Curso Exportação
Passagem
Filhote Provisório

- **Tipo do registro**

2 posições alfanuméricas = M1 ou M3 ou M4 ou M5 ou M6 ou M7 ou M9 ou MB ou ME ou MG ou MP

- **Código de erro geral**

Poderá conter 3 códigos:

000 – Informações do Registro de Manifesto, Conhecimento e Item estão corretas ou Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e Item estão corretas.

XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.

EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.

- **Número do manifesto**

Será informado quando o Código de Erro Geral for igual a “000”.

- **Espaços**

2 espaços em branco.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**

3 posições alfanuméricas pertencentes à tabela de erros.

- **Número da ocorrência do erro**

Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Composto pelos campos que identificam o manifesto

- Código do Porto de Carregamento
- Código do Porto de Descarregamento
- Empresa de Navegação
- Código da Embarcação
- Número da Viagem
- Data de Previsão de Atracação

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|---|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = M1 ou M3 ou M4 ou M5 ou M6 ou M7 ou M9 ou MB ou ME ou MG ou MP | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 05 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 03 | 06 a 18 | NR-MANIFESTO | Número do manifesto | ALFA (013) |
| 04 | 19 a 20 | ESPAÇOS | | ALFA (002) |
| 05 | 21 a 1166 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 21 a 23 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 24 a 26 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1161 a 1163 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1164 a 1166 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 06 | 1167 a 1218 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | | |
| | | | Código do porto de carregamento | ALFA (005) |
| | | | Código do porto de descarregamento | ALFA (005) |
| | | | Empresa de navegação | ALFA (014) |
| | | | Código da embarcação (IMO) | ALFA (010) |
| | | | Número da viagem | ALFA (010) |
| | | | Data de previsão de atracação | ALFA (008) |

Observações:

- Inclusão do leiaute MG da versão 1.5 para 1.6

Retorno da crítica de:
Contêiner Vazio

- **Tipo do registro**
2 posições alfanuméricas = V1 ou V3 ou V4 ou V5 ou V6 ou V7 ou V9 ou VB ou VE ou VG
- **Número sequencial do item**
4 posições alfanuméricas.
- **Código de erro geral**
Poderá conter 3 códigos:
000 – Informações do Registro de Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e Item estão corretas.
XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.
EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.
- **Número do manifesto**
Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.
- **Espaços**
2 espaços em branco.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**
3 posições alfanuméricas pertencentes à tabela de erros.
- **Número da ocorrência do erro**
Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Composto pelos campos que identificam o manifesto e contêiner vazio

- Código do Porto de Carregamento
- Código do Porto de Descarregamento
- Empresa de Navegação
- Código da Embarcação
- Número da Viagem
- Data de Previsão de Atracação
- Número Sequencial do Item

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|---|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = V1 ou V3 ou V4 ou V5 ou V6 ou V7 ou V9 ou VB ou VE ou VG | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 06 | NR-ITEM | Número sequencial do item (*v2.8) | ALFA (004) |
| 03 | 07 a 09 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 04 | 10 a 22 | NR-MANIFESTO | Número do manifesto | ALFA (013) |
| 05 | 23 a 24 | ESPAÇOS | | ALFA (002) |
| 06 | 25 a 1170 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 25 a 27 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 28 a 30 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1165 a 1167 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1168 a 1170 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 07 | 1171 a 1226 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | | |
| | | | Código do porto de carregamento | ALFA (005) |
| | | | Código do porto de descarregamento | ALFA (005) |
| | | | Empresa de navegação | ALFA (014) |
| | | | Código da embarcação (IMO) | ALFA (010) |
| | | | Número da viagem | ALFA (010) |
| | | | Data de previsão de atracação | ALFA (008) |
| | | | Número sequencial do item | ALFA (004) |

Observações:

- Inclusão do leiaute VG da versão 1.5 para 1.6
- Saiu o leiaute VP da V1.6 para v1.7
- Acerto nas posições do registro, a partir do campo 02 (*V2.8)

Retorno da crítica de manifesto tipo:

Desconsolidado

- **Tipo do registro**

2 posições alfanuméricas = MD

- **Código de erro geral**

Poderá conter 3 códigos:

000 - Informações do Registro de Manifesto, Conhecimento, e Item estão corretas ou Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e Item estão corretas.

XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.

EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.

- **Número do conhecimento master**

Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**

3 posições alfanuméricas pertencentes a tabela de erros.

- **Número da ocorrência do erro**

Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Número do conhecimento MASTER.

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|--|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = MD | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 05 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 03 | 06 a 20 | NR-CE-MASTER | Número do conhecimento MASTER | ALFA (015) |
| 04 | 21 a 1166 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 21 a 23 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 24 a 26 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1161 a 1163 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1164 a 1166 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 05 | 1167 a 1181 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | Número do conhecimento master | ALFA (015) |

Retorno da crítica de conhecimentos tipo:

Interior
Cabotagem
Baldeação Carga Nacional
Longo Curso Importação
Baldeação Carga Estrangeira
Longo Curso Exportação
Passagem
Filhote Provisório

- **Tipo do registro**

2 posições alfanuméricas = C1 ou C3 ou C4 ou C5 ou C6 ou C7 ou C8 ou C9 ou CB ou CC ou CE ou CG ou CH ou CP

- **Código de erro geral**

Poderá conter 3 códigos:

000 – Informações do Registro de Manifesto, Conhecimento e Item estão corretas ou Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e Item estão corretas.

XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.

EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.

- **Número do manifesto**

Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.

- **Espaços**

2 espaços em branco.

- **NR-CE-MERCANTE**

Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**

3 posições alfanuméricas pertencentes a tabela de erros.

- **Número da ocorrência do erro**

Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Número do conhecimento de embarque.

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|---|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = C1 ou C3 ou C4 ou C5 ou C6 ou C7 ou C8 ou C9 ou CB ou CC ou CE ou CG ou CH ou CP | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 05 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 03 | 06 a 18 | NR-MANIFESTO | Número do manifesto | ALFA (013) |
| 04 | 19 a 20 | ESPAÇOS | | ALFA (002) |
| 05 | 21 a 35 | NR-CE-MERCANTE | Número do CE-MERCANTE | ALFA (015) |
| 06 | 36 a 1181 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 36 a 38 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 39 a 41 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1176 a 1178 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1179 a 1181 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 07 | 1182 a 1199 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | Número do conhecimento de embarque | ALFA (018) |

Observações:

- Inclusão do leiaute CG da versão 1.5 para 1.6

Retorno da crítica de conhecimentos tipo:

Desconsolidado

- **Tipo do registro**

2 posições alfanuméricas = CD

- **Código de erro geral**

Poderá conter 3 códigos:

000 – Informações do Registro de Manifesto, Conhecimento e Item estão corretas ou Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e Item estão corretas.

XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.

EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.

- **Número do conhecimento MASTER**

Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.

- **Número do CE-MERCANTE**

Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**

3 posições alfanuméricas pertencentes a tabela de erros.

- **Número da ocorrência do erro**

Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Número do conhecimento de embarque.

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|--|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = CD | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 05 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 03 | 06 a 20 | NR-CE-MASTER | Número do conhecimento master | ALFA (015) |
| 04 | 21 a 35 | NR-CE-MERCANTE | Número do CE-MERCANTE | ALFA (015) |
| 05 | 36 a 1181 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 36 a 38 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 39 a 41 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1176 a 1178 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1179 a 1181 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 06 | 1182 a 1199 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | Número do conhecimento de embarque | ALFA (018) |

Retorno da crítica de:
Nota Fiscal

- **Tipo do registro**

2 posição alfanuméricas = N1 ou N3 ou N7 ou NB

- **Número da nota fiscal**

15 posições alfanuméricas.

- **Código de erro geral**

Poderá conter 3 códigos:

000 – Informações do Registro de Manifesto, Conhecimento e Nota Fiscal estão corretas ou Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e Nota Fiscal estão corretas.

XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.

EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.

- **Número do CE-MERCANTE**

Será informado quando o Código de Erro Geral for igual a “000”.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**

3 posições alfanuméricas pertencentes a tabela de erros.

- **Número da ocorrência do erro**

Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Número do conhecimento de embarque.

Número sequencial da nota fiscal no registro.

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|--|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = N1 ou N3 ou N7 ou NB | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 17 | NR-NOTA-FISCAL | Número da nota fiscal | ALFA (015) |
| 03 | 18 a 20 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 04 | 21 a 35 | NR-CE-MERCANTE | Número do CE-MERCANTE | ALFA (015) |
| 05 | 36 a 1181 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 36 a 38 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 39 a 41 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1176 a 1178 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1179 a 1181 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 06 | 1182 a 1199 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | Número do conhecimento de embarque | ALFA (018) |
| 07 | 1200 a 1203 | | Número sequencial da nota fiscal no registro | NUM (004) |

Retorno da crítica de:
Item de Carga

- **Tipo do registro**
2 posição alfanuméricas = I1 ou I3 ou I5 ou I7 ou I9 ou IB ou ID ou IG ou IP
- **Tipo do item de carga**
1 posição alfanumérica = 1 ou 2 ou 3 ou 4
- **Número sequencial do item de carga**
4 posições alfanuméricas.
- **Código de erro geral**
Poderá conter 3 códigos:
000 – Informações do Registro de Manifesto, Conhecimento e Item estão corretas ou Manifesto, Contêiner Vazio, Conhecimento e item estão corretas.
XXX – Existe pelo menos um campo criticado com erro.
EE0 – Não foi possível identificar o Tipo do registro.
- **Número do manifesto**
Será informado quando o código de erro geral for igual a “000”.
- **Espaços**
2 espaços em branco.
- **NR-CE-MERCANTE**
Será informado quando o Código de Erro Geral for igual a “000”.

Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)

- **Código do erro específico do campo**
3 posições alfanuméricas pertencentes a tabela de erros.
- **Número da ocorrência do erro**
Indica o número da ocorrência do campo com erro. Em campos que não ocorrem, este virá preenchido com “000”.

Chave de identificação

Número do conhecimento de embarque.
Número sequencial do item de carga.

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|-----------------------------|----------------------------|---|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO | Tipo do registro = I1 ou I3 ou I4 ou I5 ou I6 ou I7 ou I9 ou ID ou IG ou IP | ALFA (002) |
| 02 | 02 a 02 | TIPO-ITEM-CARGA | Tipo do item de carga (*v2.8) | ALFA (001) |
| 03 | 03 a 06 | NR-ITEM | Número sequencial do item de carga | ALFA (004) |
| 04 | 07 a 09 | CO-ERRO-GERAL | Código de erro geral | ALFA (003) |
| 05 | 10 a 22 | NR-MANIFESTO | Número do manifesto | ALFA (013) |
| 06 | 23 a 24 | ESPAÇOS | | ALFA (002) |
| 07 | 25 a 39 | NR-CE-MERCANTE | Número do CE-MERCANTE | ALFA (015) |
| 08 | 40 a 1185 | CO-ERRO-ESPECÍFICO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | |
| | 1 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 40 a 42 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 43 a 45 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| | 191 ^a OCORRÊNCIA | | | |
| | 1180 a 1182 | CO-ERRO-CAMPO | Código do erro específico do campo | ALFA (003) |
| ** | 1183 a 1185 | NR-OCORRE | Número da ocorrência do campo com erro | ALFA (003) |
| 09 | 1186 a 1207 | CHAVE IDENTIFICAÇÃO | | |
| | | | Número do conhecimento de embarque | ALFA (018) |
| | | | Número sequencial do item de carga | ALFA (004) |

Observações:

- Inclusão do leiaute IG da versão 1.5 para 1.6
- Acerto nas posições do registro, a partir do campo 02 (*V2.8)

**Retorno da crítica de:
Dados Complementares**

- **Tipo do registro**
2 posição alfanuméricas = DC
- **Número do CE-MERCANTE**
15 posições numéricas.
- **Número sequencial do item de carga**
4 posições numéricas.
- **Código NCM da mercadoria**
8 posições numéricas ou 4 posições numéricas + 4 brancos.
- **Sequencial de identificação da mercadoria (antigo Número de identificação da mercadoria)**
5 posições numéricas.
- **Quantidade de erros ocorridos na inclusão**
Contém a quantidade de erros ocorridos:
000 – informações do registro de dados complementares incluídos com sucesso.
001 a 191 – indica que ocorreu 1 ou mais erros com o registro de dados complementares.
- **Código específico do erro (ocorre até 191 vezes)**
3 posições alfanuméricas pertencentes a tabela de erros.

| ITEM | COLUNAS | CAMPO | DESCRIÇÃO | TIPO/TAM |
|------|----------|-------------------|--|------------|
| 01 | 01 a 02 | TIPO-REG | Tipo do registro = "DC" | ALFA (002) |
| 02 | 03 a 17 | NR-CE-MERCANTE | Número do CE-MERCANTE | ALFA (015) |
| 03 | 18 a 21 | NR-ITEM | Número sequencial do item de carga | ALFA (004) |
| 04 | 22 a 30 | CD-NCM-MERCADORIA | Código NCM de mercadoria | ALFA (008) |
| 05 | 31 a 35 | NRO-ID-MERCADORIA | Sequencial de identificação da mercadoria (antigo Número de identificação da mercadoria) | ALFA (005) |
| 06 | 36 a 38 | QTD-ERRO | Quantidade de erros ocorridos na inclusão | ALFA (003) |
| 07 | 39 a 611 | CO-ERRO-CAMPO | Código específico do erro (até 191 ocorrências) | ALFA (003) |

Exemplo de um registro de retorno incluído com sucesso:

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|
| DC13120500000019000012843309000050000 | | | | | |
| DC | 131205000000190 | 0001 | 28433090 | 00050 | 000 |
| Tipo do registro | CE-MERCANTE | Número do item | Código NCM | Nro ID Mercadoria | Quantidade de erros |

Exemplo de um registro de retorno que não foi incluído e apresentou dois erros:

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|
| DC1312050000001900001284330900005002EMWEMQ | | | | | | |
| DC | 131205000000190 | 0001 | 28433090 | 00005 | 002 | EMWEMQ |
| Tipo do registro | CE-MERCANTE | Número do item | Código NCM | Nro ID Mercadoria | Qtd. erros | Códigos de erro |

Códigos de erro:

EMW - Campo Embalagem de madeira bruta diferente de 720, 721, 722 ou 223.

EMQ - Campo Peso Líquido - Massa (Kg) diferente de branco e não numérico.